


CONFIGURANDO E IMPRIMINDO ETIQUETAS

O objetivo deste artigo é auxiliar a configurar e imprimir etiquetas através de nossos sistemas: **Tecnobyte SAC Free**, **Tecnobyte SAC Lite**, **Tecnobyte SAC Plus** e **Tecnobyte SAC Pro**.

Para isto vamos precisar do programa **LPeditor**, que é instalado junto com o Tecnobyte SAC. É possível configurar o tamanho da página, a disposição das etiquetas, o tipo, o tamanho da fonte e a posição de cada campo.


Usar o **Tecnobyte LPeditor** é bem simples. Para iniciar vamos abrir o sistema Tecnobyte SAC e clicar em **Ferramentas > Etiquetas para produtos** ou **Etiquetas de Endereço > Configurar**. Ao abri-lo, uma janela como esta abaixo será exibida:



Nome	Tamanho	Esquerda	Topo	Largura	Altura	Horizontal	Vertical	Fonte	Tamanho	Estilo	Imprimir?
Título	0	0,20 cm	0,20 cm	6,00 cm	0,50 cm	Esquerda	Centro	Arial Narrow	12	N	Sim
Data	0	6,30 cm	0,20 cm	1,50 cm	0,50 cm	Direita	Centro	Arial Narrow	10		Sim
Descricao	0	0,20 cm	0,80 cm	7,60 cm	0,50 cm	Esquerda	Centro	Arial Narrow	10		Sim
Unidade	0	0,24 cm	1,50 cm	1,80 cm	0,50 cm	Esquerda	Centro	Arial Narrow	10		Sim
Referencia	0	2,20 cm	1,50 cm	2,30 cm	0,50 cm	Direita	Centro	Arial Narrow	10		Sim
Codigo	0	0,20 cm	2,30 cm	1,80 cm	0,50 cm	Esquerda	Centro	Arial Narrow	10		Sim
PrecoVenda	0	2,20 cm	2,30 cm	2,30 cm	0,50 cm	Direita	Centro	Arial Black	10	N	Sim
CodigoBarras	0	5,00 cm	1,50 cm	2,80 cm	1,30 cm	Centro	Centro	Arial Narrow	10		Sim
Complemento	0	0,00 cm	0,00 cm	0,00 cm	0,00 cm	Esquerda	Centro	Arial	10		Não

Configurando o formulário


1. Clique no menu **Arquivo** e escolha **Configurações**. Uma janela como esta abaixo aparecerá:



2. No quadro **Papel**, escolha um tamanho pré-definido de papel (Carta, A4, A5, etc.) ou escolha **Personalizado** para que seja possível digitar a largura e altura da página em centímetros.
3. No quadro **Margens**, informe as margens esquerda e superior, ou seja, a distância da primeira etiqueta em relação às bordas esquerda e superior do papel, em centímetros.
4. Clique na aba **Etiquetas**. No quadro **Etiquetas por página**, informe a quantidade de etiquetas verticais (fileiras) e horizontais (colunas) que existem em cada página do formulário.
5. No quadro **Tamanho da etiqueta**, informe a largura e altura de cada etiqueta individualmente.
6. No quadro **Espaço entre as etiquetas**, informe a distância entre uma etiqueta e outra, nos sentidos vertical e horizontal. Observe que as medidas estão em **centímetros (cm)**, ou seja, se a distância entre as etiquetas for de 2 milímetros, então informe **0,2** centímetros.
7. Em seguida, clique em **Ok** para confirmar os dados.

Exemplo

A figura abaixo mostra na prática como obter as medidas do formulário e a disposição das etiquetas:




Importante!

O tamanho de papel **Personalizado** não funciona corretamente em algumas impressoras, especialmente alguns modelos da marca **HP**. Nestes casos deve-se escolher um tamanho pré-definido que seja maior que o tamanho real do formulário. Como essas impressoras imprimem em folhas soltas, informar um tamanho maior que o real geralmente não causa problemas.

Configurando um campo

1. Dê um duplo-clique do mouse sobre o campo que deseja configurar. O **Editor de campo** deverá aparecer. Observe que o posicionamento do campo será sempre em relação à borda da etiqueta e não à borda do papel.



2. O campo destacado em vermelho é o item que está sendo editado e a disposição dele na etiqueta mudará conforme as configurações informadas.
3. Na aba **Conteúdo**, poderá alterar o alinhamento horizontal e vertical. Clicando em **Fonte**, poderá alterar o estilo e tamanho da fonte para o campo selecionado.
4. Após informar as configurações desejadas, clique em **Ok**. A configuração de **Tamanho** é opcional e pode ficar zerada.

A tabela a seguir descreve cada configuração.

Campo	Descrição
Nome	Identificação do campo. Geralmente não deve ser alterado.
Tamanho	Quantidade máxima de caracteres que serão impressos. Deve ficar zerado na maioria dos campos.
Posição: Esquerda	Distância do campo em relação à borda esquerda da etiqueta. Essa configuração não é muito precisa devido ao posicionamento do papel na impressora, especialmente naquelas que usam formulário contínuo.
Posição: Superior	Distância do campo em relação à borda superior da etiqueta. Essa configuração não é muito precisa devido à posição inicial de impressão que pode variar de uma impressora para outra.
Dimensão: Largura	Largura da área de impressão do campo.
Dimensão: Altura	Altura da área de impressão do campo.
Imprimir	Deve ficar marcado para que o campo seja impresso.
Alinhamento: Horizontal	Informe o posicionamento horizontal do conteúdo dentro do campo, que pode ser Esquerda , Centro ou Direita . Note que essa configuração não tem efeito se for informado zero em Dimensão: Largura .
Alinhamento: Vertical	Informe o posicionamento vertical do conteúdo dentro do campo, que pode ser Topo , Centro ou Rodapé . Note que esta configuração não tem efeito se for informado zero em Dimensão: Altura .
Fonte	Escolha o tipo, tamanho e estilo da fonte (letra) que deve ser usada na impressão do campo.

Salvando as configurações

Agora que você já definiu as configurações, não podemos esquecer de salvar as alterações. Para isso clique no menu **Arquivo > Salvar**.

Fazendo testes

Existem no **Tecnobyte LPEditor** alguns comandos para que fique mais fácil acertar as configurações de impressão.

O comando **Arquivo > Imprimir teste** faz a impressão de uma página de etiquetas usando os nomes dos próprios campos, o que pode ser feito em uma folha de papel comum. Assim fica fácil conferir se as configurações estão adequadas.

O comando **Arquivo > Imprimir grade** imprime uma grade com quadrados medindo 1 cm de lado. Este recurso pode ser usado como régua para facilitar na configuração.

Além dos recursos para testes citados acima, também é possível usar algum de nossos sistemas que imprimem etiquetas para fazer testes: **Janela principal > Ferramentas > Etiquetas para produtos**, adicionar um produto (**Opções > Adicionar produto**) e mandar imprimir clicando no botão **Imprimir**.

Note que, antes de cada teste de impressão, você deverá salvar as alterações clicando no menu **Arquivo** e escolhendo o comando **Salvar**.

Conclusão

Através desse tutorial foi possível demonstrar como configurar a impressão de etiquetas de produtos. As instruções deste documento também são válidas para outros tipos de etiquetas, como etiquetas de endereço, por exemplo.

Caso você encontre alguma incorreção nas informações aqui contidas, queira por gentileza entrar em contato com o nosso suporte técnico reportando o erro encontrado.

Equipe Tecnobyte

tecnobyte.com.br
suporte@tecnobyte.com.br
Telefone: (11) 5297-0222